

# Integrasjon: Rubic til Tripletex

## Oversikt

Ved å integrere Rubic med Tripletex får du automatisk synkronisering av inntekter fra medlemskontingent. Dette sparer tid og reduserer feil i regnskapene.

## Forutsetninger

- Du har Rubic-konto med aktivt medlemsystem
- Du har Tripletex-konto og er administrator
- Du har tilgang til API-innstillinger i begge systemer
- Dine kontoer er satt opp og verifisert

## Steg-for-steg oppsettsveiledning

### Steg 1: Forbered Tripletex

- Logg inn i Tripletex som administrator
- Gå til Innstillinger > Integrasjoner
- Søk etter 'Rubic' og godkjenn integrasjonen
- Noten API-nøkkelen som vises

### Steg 2: Koble til fra Rubic

- Logg inn i Rubic som administrator
- Gå til Innstillinger > Integrasjoner > Tripletex
- Lim inn API-nøkkelen fra Tripletex
- Klikk 'Test tilkobling' for å verifisere

## Steg 3: Tilpass kontokartlegging

- Bestem hvor inntekter fra kontingent skal gå (som konto i Tripletex)
- Opprett separate kontoer for hver medlemskategori hvis du vil detaljert oversikt
- Kartlegg betalingsmåter (Vipps-inntekter, fakturaer, etc.) til respektive kontoer
- Test med en testbetaling før du aktiverer

## Steg 4: Aktiver automatisk synkronisering

- Gå til Rubic > Innstillinger > Integrasjoner > Tripletex
- Slå på 'Automatisk synkronisering'
- Velg synkroniseringsfrekvens (daglig anbefalt)
- Aktiver og bekreft

## Feilsøking

**Tilkobling mislykkes:** Sjekk at API-nøkkelen er riktig og at integrasjonen er godkjent i Tripletex

**Ikke synkronisering:** Verifiser at automatisk synkronisering er aktivert. Prøv manuell synkronisering.

**Feil beløp:** Sjekk at kontokartleggingen er korrekt. Se over testtransaksjoner.

**Doble posteringer:** Sjekk at du ikke manuelt registrerer betalinger i Tripletex samtidig som automatisk synkronisering

## Support

Kontakt Rubic-support hvis du har problemer. Ha informasjonen om dine kontoer klar.